



OpenCPN, selon Shoreline

[Plan du site](#) ---> [Plus loin](#) ---> Le Plug-in BSB4

P_07 Affichage des cartes BSB4 (bsb raster)

Validité : Version stable 3.0.2 et Version bêta 3.1

 [Version pdf imprimable](#)

Télécharger le complément :

- La dernière version est accessible ici :
 - <http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins>
- Ce plug-in ne fonctionne qu'avec windows.

[Up](#)

Préalable :

- Avant de mettre en oeuvre ce plug-in, il faut installer les cartes selon une procédure spécifique.
- Les cartes NVC s'achète uniquement chez l'éditeur allemand NV Verlag.
 - Sur ce site web : [Maptech](#)
 - Lire aussi cette page au sujet de ces cartes : [Cartes BSB 4](#).
- La procédure d'installation des cartes est indépendante d'OpenCPN,
- Il est possible d'installer les cartes sur deux ordinateurs différents,
- Un logiciel gratuit, "light", d'affichage des cartes est fourni avec les cartes.

[Up](#)

[Up](#)

Activation du complément :

- Après l'installation d'OpenCPN, la barre d'icônes du haut de l'écran, ne comporte pas d'icône
 - De toute façon, ce plug-in n'a pas d'icône.
- Aucune information visuelle ne permet pas de savoir si le plug-in "NVC-Chart" est en service.

[Up](#)

Il faut mettre en service l'outil "BSB_4" :



[Up](#)

- Mise en service de l'outil "BSB_4" :
- Allez dans la "Boîte à outils", onglet "Compléments",
- Cliquez sur l'icône "BSB_4".
- Particularité :
 - Ce plug-in ne comporte pas de préférences.
 - Le code de ce plug-in est secret pour empêcher le piratage des cartes.
- A ce stade, l'outil est activé *mais aucune icône ne s'affiche dans la barre d'icône:*

Mode d'emploi :

- OpenCPN reconnait automatiquement la présence des cartes
- La procédure d'utilisation est la même qu'avec les autres cartes.
 - Il suffit de déclarer le répertoire des cartes dans l'onglet "Cartes" de la "Boite à outils"

[Up](#)

[Aller au plan du site](#)

[Haut de page](#)

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale.
Dernière modification de cette page : 3/01/2013